

記事管理

記事オプション — 「権限 (パーミッション)」タブ

1. 標準 (デフォルト) 設定

このセクションでは、すべてのカテゴリのすべての記事に対するデフォルトの ACL 権限を設定できます。これらの権限は、特定のカテゴリおよび特定の記事に対して上書きされる場合があります。

記事 レイアウトの編集 記事カテゴリ カテゴリー ブログ/トップページレイアウト

一覧レイアウト 共有 統合 **権限**

権限

❶ 特定のアイテムに対して変更されていない場合の、このコンポーネントの権限です。

▶ 権限の設定に関する注意事項については、ノートを展開してください。

Public	アクション	新しい設定の選択	計算された設定
- Guest	ACLとオプションの設定	継承	未許可 (継承)
- Manager	オプション設定のみ	継承	未許可 (継承)
⋮ - Administrator	管理画面にアクセス	継承	未許可 (継承)
- Registered	作成	継承	未許可 (継承)
⋮ - Author	削除	継承	未許可 (継承)
⋮ - Editor	編集	継承	未許可 (継承)
⋮ - Publisher	状態の編集	継承	未許可 (継承)
- Super Users	自分で編集	継承	未許可 (継承)
	カスタムフィールド値の編集	継承	未許可 (継承)
	ワークフローの管理	継承	未許可 (継承)
	トランジションを実行	継承	未許可 (継承)

2. 詳細

権限を変更するには、次の手順を実行します。

1) タイトルをクリックしてグループを選択します。

2) 目的のアクションを見つけます。可能なアクションは次のとおりです。

- ・ACLとオプションの設定： ユーザーはこの画面にアクセスできます (Article Manager→Options)。
- ・オプション設定のみ：
- ・管理画面にアクセス： ユーザーは記事管理にアクセスできます。
- ・作成： ユーザーは新しい記事を作成できます。
- ・削除： ユーザーは記事を削除できます。
- ・編集： ユーザーは記事の内容を編集できます。
- ・状態の編集： ユーザーは、記事の公開状態と関連情報を変更できます。
- ・自分で編集： ユーザーは、このユーザーが作成した記事のコンテンツ、または公開状態を編集できます。
- ・カスタムフィールド値の編集： 可能
- ・ワークフローの管理： 可能
- ・トランジションを実行： 可能

3) 変更するアクションに必要な権限を選択します。可能な設定は次のとおりです。

- ・継承： このグループのユーザーは、グローバル構成から継承されます。
- ・許可： このグループのユーザーに許可されます。このアクションが上位レベルの1つで拒否された場合、ここで許可された権限は有効にならないことに注意してください。拒否された設定は上書きできません。
- ・拒否： このグループのユーザーは拒否されました。

4) 「保存」をクリックします。

画面が更新されると、「計算された設定」列に、このグループとアクションの有効な権限が表示されます。

クイックヒント

- ・初心者の場合、グローバルオプションの使用方法について学習するまで、ここはデフォルト値を維持することが推奨されます。
- ・上級ユーザーの場合、ここで適切なデフォルト値を作成することで時間を節約できます。メニュー項目を設定して記事を作成すると、ほとんどのオプションでデフォルト値を受け入れることができます。
- ・ここで設定されたすべての値は、メニュー項目、カテゴリ、または記事レベルで上書き可能。

参考) https://docs.joomla.org/Help25:Content_Article_Manager_Options

以上